Языковая панель - это панель инструментов, автоматически появляющаяся на рабочем столе при добавлении служб текстового ввода, таких как языки ввода, раскладки клавиатуры, распознавание ручного ввода, распознавание речи или редакторы методов ввода (IME). Языковая панель обеспечивает быстрый способ изменения языка ввода или раскладки клавиатуры прямо с рабочего стола. Языковую панель можно переместить в любое место экрана, свернуть на панель задач или скрыть.

Состав кнопок и прочих элементов, отображаемых на языковой панели, зависит от того, какие установлены службы текстового ввода и какое приложение является активным в данный момент.

Но случаются ситуации, когда языковая панель исчезает. Но тем не менее переключение раскладки клавиатуры по прежнему это **Alt+Shift** или **Ctrl+Shift**. Причины могут быть разные, поэтому будем рассматривать способы восстановления языковой панели. Самый простой способ - это попробовать восстановить панель средствами **Windows 7**
. Для этого проделываем следующее.

- Нажмите клавишу **Win + R** и введите команду **intl.cpl** или **Пуск** - **Панель управления** - **Язык и региональные стандарты**
.

- Откройте вкладку **"Языки и клавиатуры"**

- Во вкладке **"Языки и клавиатуры"** откройте **"Изменить клавиатуру"**

- В окне **"Языки и службы текстового ввода"** выберите **"Языковая панель"**

- Отметьте пункты **"Закреплена в панели задач"** и **"Отображать текстовые метки на языковой панели"** и нажмите **Прим**

енить

и

OK


Языки и службы текстового ввода
Общие
Языковая панель
Переключение клавиатуры
Языковая панель
Располагается в произвольном месте рабочего стола
Закреплена в панели задач
Скрыта
Языковая панель прозрачна, когда неактивна
Отображать дополнительные значки языковой панели на панели задач
Отображать текстовые метки на языковой панели
OK
Отмена
Применить


Язык и региональные стандарты
Форматы
Расположение
Языки и клавиатуры
Дополнительно
Клавиатуры и другие языки ввода
Чтобы изменить клавиатуру или язык ввода текста, нажмите кнопку "Изменить клавиатуру".
Изменить клавиатуру...
Как изменить раскладку клавиатуры на экране приветствия?
Как установить дополнительный язык?
OK
Отмена
Применить

Теперь языковая панель должна появиться в трее.

Второй способ это проверить настройки реестра. Для этого открываем редактор реестра:

- Нажмите клавишу **Win + R** и введите команду **regedit**

- Найдите ветку реестра **HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun**

- Проверьте есть ли там строковый параметр CTFMon со значение **"C:Windowssystem32ctfmon.exe"**

- Если такого параметра нет, его надо создать. Правой клавишей жмем на RUN и выбираем создать строковый параметр

- Даем имя параметру **CTFMon**

- Жмем правой клавишей на **CTFMon** и выбираем **изменить**. Вписываем значение **"C:Windowssystem32ctfmon.exe"**

- **OK**

Перезагрузка. После перезагрузки Языковая панель должна появиться в трее.

Если языковая панель отображается, правым щелчком мыши можно вызвать меню настроек для изменения таких параметров, как положение на панели задач или вертикальное расположение вместо горизонтального

Если надо, чтобы значок присутствовал всегда, то надо изменить настройки в Панели задач.

- Правой клавишей мышки жмем на панели задач и выбираем **Свойства**.

- Находим **Область уведомлений** и жмем **Настроить**.

- Ставим галку **"Всегда отображать все значки и уведомления на панели задач"**

- **OK**

Бывают ситуации, когда не получается стандартным способом открыть **Панели настроек Язык и региональные стандарты**
.

В этом случае воспользуемся командами windows:

- Нажмите клавишу **Win + R** и введите команду **intl.cpl** Откроется окно **"Язык и региональные стандарты"**

- При вводе команды **control intl.cpl,,2** откроется вкладка **"Языки и клавиатура"**

- При вводе команды **control intl.cpl,,3** откроется вкладка **"Дополнительно"**

Данные способы скорее всего помогут восстановить Языковую панель